GC-Net 設定マニュアル

Windows Live Mail 編

（Ver 1.1.1）

設定に関するご質問等は、下記へお問合せください。

IT サポートセンター

0570-550-272

２４時間受付（年中無休）

CNCi グループ Green City

グリーンシティケーブルテレビ株式会社

はじめに

設定の前に

メールを利用するためにはインターネットよりメールソフトをダウンロードする必要がございます。ここではマイクロソフト様の Windows Live メールで設定をご案内します。
その他メールソフトをご利用希望の方は、各メールソフトの取扱説明書をご参照下さい。

ご注意

弊社ではダウンロード＆インストール時に発生したトラブルについては、いかなる場合でもサポート致しかねます。
お手数ではございますがパソコンメーカー様に、お問い合わせ頂きますようお願い致します。

Windows8 でのメール設定について

※上記画像、Windows8 に搭載されているアプリ版の「メール」では弊社メールアカウントをご利用できません。
弊社メールアドレスをご利用の場合は **Windows Live Mail** をインストールしご利用いただく必要があります。

Windows Live メールのダウンロード方法

※既に Windows Live メールがインストールされている場合。
以下のダウンロード及びインストール作業を必要ございません。

1．ダウンロードページへアクセス

ウェブブラウザ（Internet Explorer 等）にて以下のアドレスにアクセスして下さい。

http://download.live.com/

2．ダウンロードページが表示されます。

右中央付近にある「今すぐダウンロード」をクリックします。



３．保存の確認画面が表示されます。「保存」をクリックします。

４．任意のフォルダにダウンロードファイルを保存します。

保存するフォルダを選んで、「保存」をクリックします。



5．作成された「wlsetup-web」をダブルクリックします。



6．ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

7．Windows Live Essentials 2011 のロゴが表示されます。

次に切り替わるまでしばらくお待ちください。

8.「インストールする製品の選択」をクリックします。



9.「インストールする製品の選択をクリックします。

イスンストールするプログラムの選択で「メール」にチェックを入れて、インストールをクリックします。



数分しますと画面が自動的に切り替わりインストールが終了します。

■Windows Live メールの設定方法

1．Windows Live メールの起動

スタートボタンから「Windows Live メール」をクリックします。

2．アカウントタブ→「電子メール」をクリックします。



3．以下の項目を入力します

お手元に**アカウント ID 通知書**をご用意の上、設定内容ご入力をお願いいたします。



電子メールアドレス：アカウント ID 通知書記載のメールアドレスを入力。
パスワード：アカウント ID 通知書記載のパスワードを入力。
※パスワードを保存するにチェックを入れます。
表示名：お名前を入力（漢字・ローマ字可）差出人として表示されるお名前になります。
手動でサーバー設定を構成するにチェックを入れて「次へ」をクリックします。

【受信サーバー情報】
サーバーの種類：pop
サーバーのアドレス：pop.gctv.ne.jp
ログオンユーザー名：アカウント ID 通知書記載のアカウント ID を入力。
※自動的に入力されていますので、正しい事を確認して下さい。

【送信サーバー情報】
サーバーのアドレス：smtp.gctv.ne.jp

全ての入力が完了したら**次へ**をクリックします。

４．メールの送受信が行えるか確認をします。

送受信をクリックして下さい。エラー表示がでなければ完了です。



お疲れ様でした。これで、全ての設定が完了しました。